



## Modell 064/6 Pullover, Gr. 36/38(40/42 - 44/46) aus Roma

Artikel-Bezeichnung	Farbe	Bestell-Nr.	Menge in Gramm für Größen		
			36/38	40/42	44/46
Roma	Schw/Silber	114-540	250	300	350
	Weiß/Silber	114-546	250	300	350

Strick-N 5,5 und 7,0; Rundstrick-N 7,0, Länge 60 cm.

**Lochstrukturmuster:** M-Zahl teilbar durch 3 + 2 Rand-M. **1. R = Hin-R:** Rand-M, 2 M re, \* 1 U, 3 M re, nun die 1. dieser 3 Rechts-M über die 2 folg. M ziehen, ab \* stets wdh., enden mit 1 M re, Rand-M. **2. R = Rück-R:** Zwischen den Rand-M die M und U li str. **3. R = Hin-R:** Rand-M, 1 M re, \* 3 M re, nun die 1. dieser 3 Rechts-M über die 2 folg. M ziehen, 1 U, ab \* stets wdh., enden mit 2 M re, Rand-M. **4. R = Rück-R:** Wie die 2. R str. In der Höhe die 1. – 4. R 1x str., dann diese 4 R stets wdh.

**Streifenfolge:** Je 2 R Weiß/Silber und Schwarz/Silber im Wechsel str.

**Maschenprobe:** 14 M und 20,5 R Lochstrukturmuster mit Nd. Nr. 7 = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 74 (80 – 86) M mit Nd. Nr. 5,5 in Schwarz/Silber anschlagen. Zunächst 1 Rück-R li str. Dann mit Nd. Nr. 7 im Lochstrukturmuster in der Streifenfolge weiterarb. Nach 28 (30 – 32) cm = 57 (61 – 65) R ab Anschlag beids. den Beginn der Armausschnitte markieren und gerade weiterstr. In 21 (22 – 23) cm = 44 (46 – 48) R Armausschnitthöhe alle M gerade abk., dabei die mittl. 36 M für den geraden Halsausschnitt markieren.

**Vorderteil:** Wie das Rückenteil str., dabei die 36 M für den Halsausschnitt locker abk.

Nun zunächst die Schulternähte beids. über je 13 (15 – 17) cm schließen.

**Ärmel:** Von oben nach unten in Pfeilrichtung anstr. Dafür mit der Rundnd. Nr. 7 für je 1 Ärmel beids.

der Schulternaht zwischen den Markierungen insgesamt 59 (62 – 65) M in Schwarz/Silber auffassen. Zunächst 1 Rück-R li str. Dann im Lochstrukturmuster in der Streifenfolge weiterarb. Beids. für die Schrägungen in der 8. R ab Ärmelbeginn 1 M abn., dann in jeder 8. R noch 6x je 1 M abn. = 45 (48 – 51) M. Nach 32 cm = 65 R ab Ärmelbeginn die M abketten.

**Ausarbeiten:** Teil spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Ärmel-Seiten-Nähte schließen.

