

## ANLEITUNG



TASCHE MIT FEDERN

## **Arbeitsmaterial**

### **von Gütermann creativ**

Allesnäher farblich passend; Extra Stark in Aubergine; Baumwollstoff 145 cm breit von Gütermann ring a roses, Collection FENTON HOUSE, 0,50 m Rosenmuster in Aubergine-Pink, 0,50 m Karo in Aubergine-Pink, 1,0 m Nahtband in Aubergine, 2 cm breit; Textilkleber HT2.

Zusätzlich: 0,90 m Federborte in Violett, 9 cm breit; Taschengriffe und –boden aus Leder in Taupe (von Prym), Grifflänge ca. 35 cm, Boden 32 x 11 x 6 cm); 0,50 m Volumenvlies H 630, 90 cm breit; 0,50 m Gewebeeinlage G 700, 90 cm breit.

### **Zuschneiden**

Rosenstoff: 2x Außentasche 38 x 43 cm; Karostoff: 2x Futtertasche mit Blende 44 x 43 cm, Innentasche 20 x 30 cm; 2x Volumenvlies 38 x 43 cm; 2 x Gewebeeinlage 44 x 43 cm; alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.

### **Arbeitsanleitung**

Volumenvlies auf die linke Stoffseite der Außentaschenteile aus Rosenmusterstoff bügeln, die Gewebeeinlage auf die linken Stoffseiten der Futtertasche aus Karostoff. Innentasche links auf links falten, so dass ein Außenmaß von 15 x 20 cm entsteht. Die Naht an den offenen Seiten 1 cm breit steppen, dabei an der Längskante einen Wendeschlitz mit 5 cm offen lassen. Nähte bügeln, Tasche wenden, ausformen und erneut bügeln, dabei die Nahtzugaben der offenen Schlitzkanten nach innen falten. Die Tasche mittig im Querformat mit 14 cm Abstand zur oberen Kante auf ein Futtertaschenteil stecken. Die Tasche seitlich und unten schmalkantig aufsteppen, dabei gleichzeitig den Wendeschlitz schließen. Die Tasche zusätzlich senkrecht in der Mitte oder an beliebiger Stelle absteppen.

Die Schnittteile der Außentasche rechts auf rechts stecken. Die seitlichen Nähte

und die Bodennaht 1 cm breit steppen, dabei am Boden mittig einen ca. 12 cm langen Wendeschlitz offen lassen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Für die Bodenecken die Seitennaht rechts auf rechts auf die Bodennaht klappen. Von der Spitze des dadurch entstandenen Dreiecks entlang der Naht 6 cm messen und an dieser Stelle im rechten Winkel eine Linie markieren. Entlang der Linie die Ecke absteppen. Die Nahtzugabe zurückschneiden, an den Enden knapp einschneiden. Die 2. Ecke ebenso arbeiten. Die Schnittteile der Futtertasche ebenso nähen (auch die Bodenecken. Die obere Kante der Futtertasche rechts auf rechts auf die obere Kante der Außentasche stecken, dabei liegen die Seitennähte übereinander. Die Naht rundum 1 cm breit steppen. Die Nahtzugaben in das Futter gerichtet bügeln. Nun die Tasche durch den Bodenschlitz wenden. Die offenen Schlitzkanten aufeinanderlegen und schmalkantig von rechts steppen.

Den Boden der Futter- und Oberstofftasche

aufeinanderstecken, so entsteht an der oberen Kante auf der Außenseite ein 6 cm breiter Rand aus Karostoff. Den oberen Rand bügeln. Die Federborte entlang der Ansatznaht von Futter- und Oberstoff rundum aufstecken. Das Nahtband über die Federborte stecken, so dass der Ansatz der Borte abgedeckt ist. Das Ende des Nahtbandes eingeschlagen über den Anfang stecken. Nahtband rundum schmalkantig absteppen, dabei die Federborte mitfassen.

Die Bodenverstärkung aus Leder über den Stoffboden schieben, dabei liegen die Ecken genau aufeinander. Entlang der Kante mit HT2 festkleben. Extra Stark 3fach in eine Ledernähnnadel einfädeln. Die Verstärkung rundum durch die vorgestanzten Löcher mit Rückstichen festnähen.

Die Henkel beidseitig der Taschenmitte mit 20 cm Abstand zueinander unterhalb der Borte aufkleben. Mit 3fachem Extra Stark durch die Stanzlöcher alle 4 Henkelenden durch alle Stofflagen aufnähen.

**Tipp: Federborte selbst gemacht**

Nahtband in der gewünschten Länge plus Zugabe längs zur Hälfte bügeln und wieder aufklappen. HT2 Kleber auf eine Hälfte des Nahtbandes auftragen und die Federkiele ne-

beneinander bis an den Bügelbruch anstoßend auf das Nahtband kleben. Das Nahtband entlang des Bügelbruchs über die Kiele klappen und schmalkantig absteppen, so werden die Federn fixiert.