

# MULTI-BAG

KREIEREN SIE GANZ EINFACH EINE MULTIFUNKTIONS-TASCHE  
IN IHREM EIGENEN DESIGN – SO HABEN SIE IHRE LIEBLINGSSACHEN IMMER DABEI



## BENÖTIGTE MATERIALIEN


FÜR EINE TASCHE MIT DEN MASSEN: 26 cm x 14 cm x 15 cm

- > Vlieseline<sup>®</sup> Decovil I: 30 cm
- > Vlieseline<sup>®</sup> 272 Thermolam: 50 cm
- > Vlieseline<sup>®</sup> Vliesofix<sup>®</sup> T10: 1 SB-Packung
- > Oberstoff Ihrer Wahl für
  - > Taschenbeutel (b = 45 cm, l = 60 cm)
  - > 2 Henkel (jeweils b = 4,7- 4,8 cm, l = 34 cm)
- > Futter Ihrer Wahl (b = 45 cm, l = 60 cm); kann auch ein Oberstoff sein
- > Material für 2 Knopfschlaufen (z.B. Kordel; Länge abhängig von Knopfgröße)
- > 2 Knöpfe Ihrer Wahl
- > Schrägband zum Einfassen der Kanten (b = 2,4 cm, l = 200 cm); fertig kaufen oder mit Schrägbandformer selbst erstellen
- > 2 Webbänder für Henkel (jeweils b = 1,5 cm, l = 34 cm)
- > Garn in passender Farbe

# MULTI-BAG

## VERARBEITUNG

1.



### 1. SCHRITT

Decovil I-Schnitteile gemäß Abbildung (mit ca. 2 mm Abstand zwischen den Decovil I-Schnitteilen) auf der linken Seite des Oberstoffs mit einem Bügeleisen fixieren (mit feuchtem Tuch, schrittweise fest aufdrücken, 6 Sekunden, 2 Punkte).

Optional: Nach Belieben mit Applikationen verzieren.

2.



### 2. SCHRITT

Für die Taschenhenkel das längliche Decovil I-Schnitteil (sehr genau) mittig auf die linke Seite des Oberstoffs mit einem Bügeleisen fixieren.

# MULTI-BAG

## VERARBEITUNG

3.



### 3. SCHRITT

Vliesofix® T10 auf die Nahtzugaben bügeln, Trägerpapier abziehen und anschließend Nahtzugaben umbügeln.

4.



### 4. SCHRITT

Vliesofix® T10 auf die Rückseite des Webbands (zum Sichern der Kanten) bügeln und nach Auskühlen das Trägerpapier abziehen. Webband dann mittig über die Stoffkanten bügeln und knappkantig absteppen.

5.



### 5. SCHRITT

Den 272 Thermolam-Zuschnitt (Maße wie Oberstoff) auf den Decovil I-Oberstoff-Verbund legen, dann mit dem Futterstoff das 272 Thermolam abdecken und entlang der Kante rundherum ca. 0,5 cm breit steppen.

TIPP: An den Stellen, an denen kein Decovil I fixiert ist, alle Lagen mit Nadeln zusammenheften.



DE\_02/16

# MULTI-BAG

## VERARBEITUNG UND FERTIGSTELLUNG


6.



6. SCHRITT

Arbeit umdrehen, Taschenhenkel (rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite) und Knopfschlaufen an den Kanten platzieren und bei 0,5 cm mit wenigen Stichen fixieren.

7.



7. SCHRITT

Auf das Schrägband entlang beider Kanten Vliesofix® T10 bügeln, dann mittig das Band in den Bruch bügeln und Papier abziehen. Anschließend das gefalzte Band entlang der Außenkonturen der Tasche um die Kanten legen und bügeln. Taschenhenkel nach außen klappen und Schrägband entlang der inneren Kante, z.B. mit Zierstich, knapp absteppen.

8.



8. SCHRITT

Um Brüche festzulegen, Ober-/ Futterstoff entlang der Kanten der Decovil I-Schnittteile absteppen, Knöpfe anbringen und die Fläche an den Steppnähten zur Tasche falten. Fertig.